

スライダー

スライダーを使用して数値を選択します。

基本情報


カテゴリー	選択
利用できるプラン	Standard, Premium, Enterprise

アプリ

初期画面



表示画面



Platio Studio

基本プロパティ

(※)のプロパティについて詳しくはミニガイド「フィールドプロパティ概要」を参照してください。

【ミニガイド「フィールドプロパティ概要」URL】

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf

(*)は必須、指定しないと保存できません。

検索可能 (※)	データポケットの一覧シーンで、検索アイコンをタップするときに検索対象にするかどうかを指定します。
ソート可能 (※)	データポケットの一覧シーンで、ソートアイコンをタップしたときにソートするかどうかを指定します。
値の重複を許さない (※)	データポケットの入力・編集シーンで入力するときに、同じデータポケット内で既に入力された値のとの重複を許すかどうかを指定します。(副データポケットを含む)
必須 (※)	データポケットの入力シーンで入力するときに、入力を必須にするかどうかを指定します。
最小値 (*)	アプリで入力画面を表示したときの最小値を設定します。 初期値は 1。
最大値 (*)	アプリで入力画面を表示したときの最大値を設定します。 初期値は 5。
最小値のラベル	アプリで入力画面を表示したときの最小値のラベルを設定します。 初期値は「悪い」。
最大値のラベル	アプリで入力画面を表示したときの最大値のラベルを設定します。 初期値は「良い」。
初期値 (※)	データポケットの入力シーンで入力するときに初期値が入力されているようにする場合に、初期値を設定します。

高度なプロパティ

「高度なプロパティを表示」をクリックしたときに表示されます。表示した後、隠すには「高度なプロパティを隠す」をクリックします。

(※)のプロパティについて詳しくはミニガイド「フィールドプロパティ概要」を参照してください。

【ミニガイド「フィールドプロパティ概要」URL】

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf

初期値 (※)	データポケットの入力シーンで入力するときに初期値が入力されているようにする場合に、初期値を設定します。
説明 (※)	データポケットの入力・編集シーンで、フィールド名の下に表示する説明を記述します。
色 (※)	データポケットのレコード入力・表示・編集画面と一覧画面で、フィールドの表示文字の色を指定します。
背景色 (※)	データポケットのレコード入力・表示・編集画面と一覧画面で、フィールドの背景色を指定します。
条件付き表示 (※)	データポケットの入力・編集シーンで、フィールドを表示する条件を指定します。

プロパティ例


最大値：10

最小値のラベル：10

最大値のラベル：10

初期値：5

【入力画面】



【値設定画面】

