

時間計算


他のフィールドの値から時間を計算します。

基本情報


カテゴリー	計算
利用できるプラン	Standard, Premium, Enterprise

アプリ

初期画面



表示画面



編集画面

編集画面を表示した時に、値プロパティに指定した式が処理されて値が自動設定されます。
直接編集することはできません。

Platio Studio

基本プロパティ

(※)のプロパティについて詳しくはミニガイド「フィールドプロパティ概要」を参照してください。

【ミニガイド「フィールドプロパティ概要」URL】

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf

(*)は必須、指定しないとデータポケットを保存できません。

検索可能 (※)	データポケットの一覧シーンで、検索アイコンをタップするときに検索対象にするかどうかを指定します。
ソート可能 (※)	データポケットの一覧シーンで、ソートアイコンをタップしたときにソートするかどうかを指定します。
値の重複を許さない (※)	データポケットの入力・編集シーンで入力するときに、同じデータポケット内で既に入力された値のとの重複を許すかどうかを指定します。(副データポケットを含む)
値 (*)	数値を返す式を指定します。式については、Platio 式を参照してください。

プロパティ例

例)

「cXXXXXXXX」のカラム ID をもつスイッチフィールドがオンのときに現在の時刻を設定する場合

値：cXXXXXXXX ? "now" : undefined

※ 手動で入力せずにレコード作成・更新時にスイッチをタップして自動設定したい場合に便利です。

値プロパティのPlatio 式の例については、[ミニガイド「計算フィールドとPlatio 式」](#)を参照してください。

【ミニガイド URL】

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol05.pdf

高度なプロパティ

「高度なプロパティを表示」をクリックしたときに表示されます。表示した後、隠すには「高度なプロパティを隠す」をクリックします。

(※)のプロパティについて詳しくはミニガイド「フィールドプロパティ概要」を参照してください。

【ミニガイド「フィールドプロパティ概要」URL】

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf

説明 (※)	データポケットの入力・編集シーンで、フィールド名の下に表示する説明を記述します。
色 (※)	データポケットのレコード入力・表示・編集画面と一覧画面で、フィールドの表示文字の色を指定します。
背景色 (※)	データポケットのレコード入力・表示・編集画面と一覧画面で、フィールドの背景色を指定します。
条件付き表示 (※)	データポケットの入力・編集シーンで、フィールドを表示する条件を指定します。